

Acceso al almacenamiento mediante SMB y SSH

Este servicio se dará de baja en diciembre de 2018. Por favor, utiliza Nextcloud en su lugar a partir de ahora.

Descripción del servicio

Acceso al [almacenamiento compartido mediante NFS](#), a través de los protocolos Samba (CIFS) e SSH (incluye SFTP).

Alta en el servicio

El alta en el servicio es automática para todos los usuarios con acceso al almacenamiento compartido mediante NFS. El nombre de usuario y contraseña son los de la identificación CiTIUS. Se tienen problemas recordando el usuario o la contraseña, puedes solicitar una reactivación en citius.tic@usc.es.

Ayuda

Acceso mediante SFTP/SSH

Los datos de acceso son los siguientes:

- Servidor: 172.16.242.41
- Puerto: 22

Los espacios están accesibles en los siguientes directorios:

- Directorios de usuario: `/hombres/nombre.de.usuario`
- Directorios de proyectos: `/proyectos/nombre.de.proyecto`
- Directorios compartidos:
`/compartidas/nombre.de.usuario.del.propietario/nombre.de la.carpeta`
- Directorio scratch: `/scratch`

Ejemplos:


- `ssh://172.16.242.41/homes/jorge.suarez`
- `ssh://172.16.242.41/compartidas/jorge.suarez/fotos`

Acceso desde Ubuntu

1. Abre una ventana del navegador de archivos. Accede al menú Archivo » Conectar con el

servidor.

2. Elige tipo SSH. Cubre los datos de servidor 172.16.242.41, carpeta /homes/nome.de.usuario y cubre también el nombre de usuario y la contraseña. Por último, pulsa en Conectar.



3. Para acceder a los directorios de proyectos, usa la carpeta /proyectos/nome.de.proyecto e para acceder al scratch usa /scratch.

Acceso desde Windows

Puedes hacer uso del programa [WinSCP](#) usando los mismos datos de conexión que en Ubuntu.

Acceso mediante Samba/SMB/CIFS

Importante: Si no funciona la contraseña, comprueba que puedes iniciar sesión en esta wiki con esa misma contraseña. Si puedes y aun así sigue sin funcionar, debes [cambiar la contraseña](#) (las contraseñas establecidas antes de Julio de 2012 no sirven).

Los datos de acceso son los siguientes:


- Servidor: 172.16.242.41

Los espacios están accesibles en los siguientes directorios:

- Directorios de usuario: nombre.de.usuario
- Directorios de proyectos: nombre.de.proyecto
- Directorios compartidos:
compartidas/nome.de.usuario.del.propietario/nome.de_la.carpeta
- Directorio de scratch: scratch

Acceso desde Ubuntu


1. Abre una ventana del navegador de archivos. Accede al menú *Archivo* » *Conectar con el servidor*.
2. Cubre el formulario con el servidor 172.16.242.41 y el dominio CiTIUS. Como carpeta, utiliza tu nombre de usuario. Cubre también tu nombre de usuario y contraseña.



3. Por último pulsa en Conectar.
4. Para acceder a los directorios de proyectos, introduce el nombre de proyecto como carpeta, y para acceder al scratch introduce scratch.

Acceso desde Windows 7

1. Accede a Inicio » Equipo » Conectar a unidad de red.
2. Cubre el formulario. En *Carpeta* introduce \\172.16.242.41\nombre.de.usuario y pulsa en *Finalizar*. Introduce la contraseña de la cuenta del CITIUS cuando te lo pida.



3. Para acceder a los directorios de proyectos, introduce \\172.16.242.41\nombre.de.proyecto y para acceder al scratch introduce \\172.16.242.41\scratch.

Preguntas frecuentes

¿Se puede acceder desde fuera de la red del centro?

Sí, usando la [pasarela SSH](#) o la [VPN](#). Tienes más información en esas páginas.

From:

<https://wiki.citius.usc.es/> - Wiki do CiTIUS

Permanent link:

https://wiki.citius.usc.es/es:centro:servizos:acceso_o_almacenamiento_mediante_smb_e_ssh

Last update: **2018/05/14 11:52**

